Configuração SMS Gateway

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS.

As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. O envio de SMS, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo.

A aplicação SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como Fazer?

1. Para que seja possível o envio e reencaminhamento de SMS a partir do SMS GATEWAY deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel.
   *NOTA: Pode fazer download do APK da aplicação (aqui)

2. Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço.
   Clique em **Settings** e coloque visto em **Listen for HTTP and SMS commands** para que a comunicação seja recebida por via HTTP**, Forward incoming SMS to SMTP** para que a comunicação seja reencaminhada por via SMTP para o email predefinido e em **Prevent CPU sleep mode**.
   Deve também colocar um visto em **Start Gateway automatically after phone boot** para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.
   Deve também selecionar **Send all** na parte de **Long SMS messages**, para que mensagens mais longas possam ser enviadas.

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:58
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=71/217/pt/configuração-sms-gateway.html

ficheiros anexados::

ID de solução Único: #1216
Autor:: Rui Maia
Atualização mais recente: 2019-03-22 16:42

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:58
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=71/217/pt/configuração-sms-gateway.html