

R. B. C. - Guias Transporte

2014-05-22 - Comunicar Guias por Telefone

- 1- Ligar para o Sistema Telefónico da A.T. (21 049 39 50).
- 2- Indicar o seu contribuinte/NIF (neste exemplo vamos usar o NIF: 508620201).
- 3- Indicar o seu número de sub-utilizador. (caso o seu utilizador com permissão para submissão de documentos de transporte via sistema telefónico seja 508620201/2, o seu sub-utilizador é o número 2, caso apenas use o acesso principal então o seu sub-utilizador é 0)
- 4- De seguida irão ser efetuadas um conjunto de questões ao qual tem de responder com o teclado numérico do seu telefone, ex:
 - Últimos 4 dígitos do seu documento de transporte (tem de colocar 4 dígitos, caso seja por ex: 15, coloca 0015)
 - Data de Carga Hoje?
 - Hora de carga? (tem de colocar 4 dígitos, caso a hora de carga seja por exemplo as 9:10, coloca 0910, e tem de ser superior á hora quando efetua a chamada)
 - Local de carga na Região dos Açores?
 - O adquirente é sujeito Passivo? (para empresas sem Isenção de IVA, Sim, logo de imediato é solicitado o NIF do adquirente)
- 5- Após introduzir todos os dados solicitados, será fornecido o código AT. Terá então de o registar temporariamente para posterior introdução no sistema informático.
- 6- A data de carga pode ser corrigida no documento enquanto este não tiver um código associado da AT. Caso necessite de atualizar a hora de carga no seu documento de transporte, poderá fazer através do menu: Faturação -> Tratamentos -> Alteração de dados de cabeçalho, em que pode pesquisar o seu documento e fazer a alteração à data de carga.
- 7- Para registar manualmente o Código AT, terá de abrir o quadro "Docs", selecionar o respetivo documento de transporte, fazer um clique secundário sobre o mesmo e clicar em

R. B. C. - Guias Transporte

“Atribuir Código Manualmente”

8- Para concluir, reimprimir o documento de transporte que o mesmo já sairá com o Código AT.

Ver Anexos ...

ID de solução Único: #1114

Autor: Jose Monteiro

Atualização mais recente: 2016-06-14 00:04