SMS GATEWAY - GENSINO3

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS. As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. A app SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O envio das sms, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como fazer?


1. Para configurar o envio de sms a partir de SMS GATEWAY no Gestão de Ensino 3 deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel. Ative o serviço de WIFI e aceda à **Play Store** no seu telemóvel. Procure por **SMS GATEWAY**.



2. Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço. Clique em **Settings** e coloque um visto em **Listen for HTTP and SMS commands** para que a comunicação seja feita via HTTP. Deve também colocar um visto em **Start Gateway automatically after phone boot** para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:06
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=80/173/pt/sms-gateway-gensino3.html

Como fazer?



3. Deve agora clicar em **HTTP Settings** para configurar a porta de receção. Pode utilizar a porta apresentada por defeito ou uma à sua escolha. Coloque uma palavra-chave e guarde para depois utilizar na configuração da aplicação Wincode.




4. Depois de configurar deve voltar ao ecrã inicial e iniciar o serviço clicando em **START**. Para finalizar deve obter o endereço de IP do seu telemóvel para colocar na aplicação Wincode. Deve manter o serviço ativo para que seja possível comunicar com o telemóvel.

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:06
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=80/173/pt/sms-gateway-gensino3.html

Como fazer?




5. Para obter o endereço de IP do seu telemóvel é necessário aceder ao às **definições de WIFI** e procurar pelas definições avançadas onde poderá encontrar o endereço IP bem como outros detalhes. Existem diversas versões Android, contudo a imagem seguinte é da versão 6.0.




6. Para configurar a aplicação GENSINO 3 por forma a comunicar com o SMS Gateway, aceda ao menu ADMINISTRAÇÃO -> TABELAS DE EMPRESA -> EMPRESA .

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:06
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=80/173/pt/sms-gateway-gensino3.html

Como fazer?



7. Procure o separador “**SMS”** e preencha as configurações da aplicação.



8. O endereço HTTP é composto pelo **endereço de IP** do seu dispositivo Android, pela **porta de comunicação** e **palavra-chave** (@pass) configurada na aplicação SMS GATEWAY. Possuí ainda o **número do destinatário** (@para) e a **mensagem** (@msg).

   Endereço HTTP: http://**IP do Telemóvel**:**Porta**/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

   Ex: http://192.168.1.193:9090/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

   Deve ainda preencher o campo de **Número (Remetente)** e **Palavra-chave (Configurada no SMS Gateway)**.

ficheiros anexados::

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:06
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=80/173/pt/sms-gateway-gensino3.html

Como fazer?

ID de solução Único: #1172
Autor:: Filipe Costa
Atualização mais recente: 2017-10-16 13:26

© 2026 Wincode Faqs Admin <web@wincode.pt> | 2026-11-12 15:06
URL: https://faqs.wincode.pt/content/0cat=80/173/pt/sms-gateway-gensino3.html